



**SZÉCHENYI  
EGYETEM**

UNIVERSITY OF GYŐR

GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI  
ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

# GÉPI LÁTÁS

GKNB\_INTM038

## BIZTONSÁGI KAMERA:

KAMERA VIDEÓFELVÉTELEN EGYIDEJŰLEG EGY MOZGÁS FELISMERÉSE ÉS  
NYOMON KÖVETÉSE.

## **Szerző**

**Név:** Litter Ádám  
**Neptun kód:** FFX181  
**E-mail:** adamlitter99@gmail.com

# Tartalom

<b>SZERZŐ.....</b>	<b>2</b>
FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ .....	4
<i>Feladat</i> .....	4
<i>Környezet</i> .....	4
<i>Felhasználás</i> .....	4
Futtatás.....	4
Kezelőfelület .....	4
<i>A program outputja</i> .....	5
Érzékenység beállítsa.....	6
FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ .....	7
<i>Feladat</i> .....	7
<i>Környezet</i> .....	7
<i>Forráskód</i> .....	7
Összefoglalva .....	7
Elméleti háttér .....	7
Hibaforrás.....	7
Forráskód.....	8

# Felhasználói dokumentáció

## Feladat

Kamera videofelvételen egyidejűleg egy mozgás felismerése és nyomon követése. A felvétel lehet kamera élő képe, vagy pedig előre elkészített felvétel. Az forrás kiválasztását lehetővé kell tenni a felhasználó számára.

## Környezet


- A fejlesztés nyelve: C#,
- target framework: .Net 4.7.2,
- target platform: x86
- target OS: Windows

## Felhasználás


### Futtatás

Az indítás lehetséges a megfelelő (.EXE kiterjesztésű) fájl futtatásával, illetve tetszőleges IDE-ban, vagy Command Prompt-ban való futtatással.


### Kezelőfelület



A Start gombra kattintva a felhasználó automatikusan az alapértelmezett kamera élő képét jelenítheti meg a képernyőn.



A „Video” rádiógomb kiválasztása után lehetősége nyílik egy tetszőleges fájl importálására.




A kiválasztásban egy megjelenő dialógus ablak segít.  
(A projekthez mellékelve megtalálható egy .avi kiterjesztésű fájl a teszteléshez)

A fájl kiválasztása után szintén a „Start” gomb lenyomásával indítható el a lejátzás.

A „Stop” gomb segítségével leállíthatjuk a folyamatot, majd pedig az ezután elérhetővé váló „Clear/Save” gomb használatával törölhetjük az output adatokat, vagy szöveges (.txt) fájl formájában menthetjük egy dialógus ablak segítségével.

## A program outputja

A program futása során az inputjára érkező felvételeken, mozgás detektálása esetén a mozgó objektumot kék négyzettel határolja, valamint a középpontjának haladási útvonalát zöld összefüggő vonallal jelzi.



Továbbá a középpontok koordinátáit, a detektálás idejét és az érzékelt objektum kiterjedésének (pixel) mértékét az output ablakon felsorolja.

Output		
12/10/2020 09:35:27	Movement at: [717,322]	Area: [1579pixel]
12/10/2020 09:35:27	Movement at: [720,346]	Area: [2029pixel]
12/10/2020 09:35:27	Movement at: [714,361]	Area: [1778pixel]
12/10/2020 09:35:28	Movement at: [714,392]	Area: [2329pixel]
12/10/2020 09:35:29	Movement at: [719,427]	Area: [1982.5pixel]
12/10/2020 09:35:29	Movement at: [715,440]	Area: [1893pixel]
12/10/2020 09:35:30	Movement at: [712,461]	Area: [2123pixel]
12/10/2020 09:35:31	Movement at: [716,484]	Area: [2137.5pixel]
12/10/2020 09:35:31	Movement at: [719,496]	Area: [2208pixel]
12/10/2020 09:35:31	Movement at: [721,507]	Area: [1554.5pixel]
12/10/2020 09:35:31	Movement at: [723,512]	Area: [1852pixel]
12/10/2020 09:35:32	Movement at: [716,529]	Area: [2099.5pixel]
12/10/2020 09:35:32	Movement at: [715,537]	Area: [1942pixel]

### Érzékenység beállítsa

Sensitivity

Up

1500

Down

Az „Up” és „Down” gombokkal a felhasználó állíthatja azt a kiterjedési méretet (pixel) amelynél a program csak nagyobb mozgásokat fog kiszűrni.

# Fejlesztői dokumentáció

## Feladat

Kamera videofelvételen egyidejűleg egy mozgás felismerése és nyomon követése. A felvétel lehet kamera élő képe, vagy pedig előre elkészített felvétel. A forrás kiválasztását lehetővé kell tenni a felhasználó számára.

## Környezet

- A fejlesztés nyelve: C#,
- target framework: .Net 4.7.2,
- target platform: x86
- target OS: Windows

## Forráskód

### Összefoglalva

A program egy egyszerű Windows Form App felépítését követi.

Futáskor a megfelelő gombok lenyomása esetén beolvas egy inputot kameráról, vagy kiválasztott videó fájlból.

A felvételt egy képernyőn jeleníti meg és közben különböző transzformációkat hajt végre a képkockákon.

Mindehhez EmguCV cross platformot használ, amely lehetővé teszi számunkra a különböző OpenCV metódusok hívását.

### Elméleti háttér

A feladat két lényegi részfeladatra bontható.

Az első részben sorra megkeressük a különbséget minden képkocka és rákövetkező képkocka között. Mivel a pixelek intenzitása beolvasásuk során tömbökben tárolódnak, ezért egyszerűen csak kiszámíthatjuk a képkockák pixelértékeinek páronkénti abszolút különbségét.

A második részben az alapvető feladat az éldetektálás.

Az éleket mindig két adott képkocka abszolút különbségén keressük, mivel ezen a képkockán csakis a két felvétel közötti elmozdulás jelenik meg.

Az éldetektálás során azokat a pontokat keressük, ahol az intenzitás hirtelen változik, azonban ez nem csak az éleknél lehetséges, ezért különböző transzformációkat hajtunk végre, hogy a felesleges elemeket eltüntessük, illetve a megfelelő részeket nyomatékosítsuk

A feladat pontos kivitelezése a program kódjának kommentelésénél nyomonkövethető.

### Hibaforrás

A transzformációk sorrendje illetve paraméterei megfelelő beállításokat igényelnek.

A túlzott zavar miatt az éldetektálás nem képes nagyobb objektumokat behatárolni, mivel több kisebb objektumként érzékeli.

## Forráskód

```
////////////////////////////////////
/// Description:Biztonsági kamera: Kamera videófelvételen egyidejűleg egy mozgás felismerése és nyomon követése.
///
///          A feladat megvalósításához felhasználtam:           ///
///          EmguCV (cross platform .Net wrapper)              ///
///          ->OpenCV (image processing library) funkcióinak hívásához.           ///
///          A feladat részeként felhasználói valamint fejlesztői dokumentáció    ///
///          is készült.                                         ///
/// Author : Litter Ádám                                         ///
/// Neptun : FFX181                                             ///
/// GitHub : https://github.com/LitterAdamDev/           ///
/// E-mail : adamlitter99 @gmail.com                               ///
////////////////////////////////////
```

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.Structure;
using Emgu.CV.CvEnum;
using Emgu.CV.Util;
using System.IO;

namespace CVision
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        /*OpenCV adatfolyam deklarálása*/
        VideoCapture capture = null;

        /*2db képkocka deklarálása*/
        Image<Bgr, Byte> frame1 = null;
        Image<Bgr, Byte> frame2 = null;

        /*Pontok és tároló a kontúrvonalak szélsőértékeinek kereséséhez és tárolásához*/
        VectorOfPoint vp = new VectorOfPoint();
        Point last = Point.Empty;
        Point next = Point.Empty;

        /*Érzékenység és vezérlési mód, egyéb metódusok által használt globális változók */
        double m_focus = 1500;
        string startMode = string.Empty;
        bool noRecordYet = true;
        bool stillgoing = true;
        bool drawlineenabled = false;

        /*Form kezdete*/
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        //ProcessUpdate metódus:
        // -Képkockák cseréje
        // -Transzformációk elvégzése
        // -Éldetektálás
        // -Output kezelése
        void ProcessUpdate(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                /*Képkockák inicializálása UI-en definiált input alapján*/
            }
        }
    }
}
```



```

    /*capture.QueryFrame() megragadja, dekódolja és returnolja a következő képkockát*/
    frame1 = capture.QueryFrame().ToImage<Bgr, Byte>();
    frame2 = capture.QueryFrame().ToImage<Bgr, Byte>();
}
catch (Exception)
{
    /*A lényeg hogy nem áll le*/
}

if (frame1 == null || frame2 == null)
{
    btnStart.Enabled = true;
    btnStop.Enabled = false;
    stillgoing = false;
}
if (stillgoing)
{
    /*Pontokat tartalmazó vektorokat tartalmazó vektor a kontúrvonalak pontjainak tárolására*/
    VectorOfVectorOfPoint contours = null;

    /*Szürkeárnyalati konverzió mindkettő képre*/
    Image<Gray, Byte> gray_frame1 = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    Image<Gray, Byte> gray_frame2 = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.CvtColor(frame1, gray_frame1, ColorConversion.Bgr2Gray);
    CvInvoke.CvtColor(frame2, gray_frame2, ColorConversion.Bgr2Gray);

    /*Két kép közötti differencia számítás*/
    Image<Bgr, Byte> diff = new Image<Bgr, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.AbsDiff(gray_frame1, gray_frame2, diff);

    /*Laplace és Gauss simítás alkalmazása a differenciált képen*/
    Image<Gray, Byte> blur_diff = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.GaussianBlur(diff, blur_diff, new Size(3, 3), 5);
    Image<Gray, Byte> laplacian = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.Laplacian(blur_diff, laplacian, DepthType.Default, 3, 2, 0, BorderType.Replicate);

    /*CvInvoke.Dilate() kitágítja a képet hogy kitöltse a lyukakat.*/
    Image<Gray, Byte> dilate = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.Dilate(laplacian, dilate, null, new Point(-1, -1), 2, BorderType.Default, new MCvScalar(1, 1, 1));

    /* Küszöbölés*/
    Image<Gray, Byte> threshold = new Image<Gray, Byte>(frame1.Width, frame1.Height);
    CvInvoke.AdaptiveThreshold(dilate, threshold, 60, AdaptiveThresholdType.GaussianC, ThresholdType.BinaryInv,
3, 2);

    /*Kontúrvonalak megkeresése*/
    contours = new VectorOfVectorOfPoint();
    Mat hier = new Mat();
    CvInvoke.FindContours(threshold, contours, hier, RetrType.Tree, ChainApproxMethod.ChainApproxSimple);

    //Kontúrvonalak végigiterálása
    //Szélsőértékek megkeresése
    //Határoló négyzetek rajzolása
    //Középpontok keresése
    //Középpontok összekötése és kiírása outputra
    for (int i = 0; i < contours.Size; i++)
    {
        try
        {
            Rectangle rectangle = CvInvoke.BoundingRectangle(contours[i]);

            double focus = CvInvoke.ContourArea(contours[i], true);
            if (focus > m_focus)
            {
                int x = rectangle.X;
                int y = rectangle.Y;
            }
        }
    }
}

```

```

        int w = rectangle.Width;
        int h = rectangle.Height;

        if (last == Point.Empty)
        {
            Point[] temp = new Point[1] { new Point { X = x, Y = y } };
            vp.Push(temp);
            last = temp[0];
        }
        else
        {
            Point[] temp = new Point[1] { new Point { X = x+w/2, Y = y+h/2 } };
            vp.Push(temp);
            next = temp[0];
            drawlineenabled = true;
        }
        if (drawlineenabled)
        {
            for (var v = 1; v < vp.Size; v++)
            {
                CvInvoke.Line(frame1, vp[v - 1], vp[v], new MCvScalar(0, 255, 0), 5);
            }

            last = next;
        }
        CvInvoke.Rectangle(frame1, new Rectangle(new Point(x, y), new Size(w, h)), new MCvScalar(255, 0, 0),
3, LineType.Filled);
        if (txtOut.Text != "")
        {
            txtOut.AppendText(Environment.NewLine);
        }
        DateTime t = DateTime.UtcNow;

        txtOut.AppendText(t + "\tMovement at: [" + x + ", " + y + "]\t Area: [" + focus + "pixel]");
        txtOut.ScrollToCaret();
    }
}
catch (Exception exp)
{
    MessageBox.Show("Error at draw:" + exp.Message, "ERROR", MessageBoxButtons.OK);
}
}
if (startMode != string.Empty)
{
    imgBox.Image = frame1.Rotate(90, new Bgr(0, 0, 0));
}
else
{
    /*Szerkeztett képkocka megjelenítése*/
    imgBox.Image = frame1;
}
/*Képkockák cseréje*/
frame1 = frame2;
try
{
    frame1 = capture.QueryFrame().ToImage<Bgr, Byte>();
}
catch (Exception)
{
}
txtFocus.Text = m_focus.ToString();
}
}

/*START gomb*/
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    btnClear.Enabled = false;
    btnStop.Enabled = true;
    btnStart.Enabled = false;
    if (startMode == string.Empty)
    {
        capture = new VideoCapture(0);
    }
    else
    {
        capture = new VideoCapture(startMode);
    }
    if (noRecordYet)
    {
        Application.Idle += ProcessUpdate;
        noRecordYet = !noRecordYet;
    }
    else
    {
        if (frame1 != null && frame2 != null)
        {
            Application.Idle += ProcessUpdate;
        }
    }
}

}

/*UP gomb*/
private void btnUp_Click(object sender, EventArgs e)
{
    m_focus += 25;
}

/*DOWN gomb*/
private void btnDown_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (m_focus > 0)
    {
        m_focus -= 25;
    }
}

/*CAMERA rádiógomb*/
private void rbtnCamera_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (rbtnCamera.Checked)
    {
        startMode = string.Empty;
        button1.Visible = false;
    }
}

/*File rádiógomb*/
private void rbtnFile_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    button1.Visible = true;
}

/*Choose File gomb*/
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog())
    {
        openFileDialog.InitialDirectory = "c:\\\\";
        openFileDialog.Filter = "All files (*.*)|*.*";
        openFileDialog.FilterIndex = 1;
        openFileDialog.RestoreDirectory = true;

        if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            startMode = openFileDialog.FileName;
        }
    }
}

```

```

    }
}
/*STOP gomb*/
private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnStop.Enabled = false;
    btnStart.Enabled = true;
    btnClear.Enabled = true;
    Application.Idle -= ProcessUpdate;
    vp.Clear();
}
/*CLEAR gomb*/
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var answer = MessageBox.Show("Do you want to save the recorded data?", "Clear",
    MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question);
    if(answer == DialogResult.Yes)
    {
        if(saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            StreamWriter sr = new StreamWriter(File.Create(saveFileDialog.FileName));
            sr.Write(txtOut.Text);
            sr.Flush();
            sr.Dispose();
            sr.Close();
            saveFileDialog.Dispose();
            //txtOut.SaveFile(saveFileDialog.FileName);
        }
        txtOut.Clear();
        btnClear.Enabled = false;
    }
    else if(answer == DialogResult.No)
    {
        txtOut.Clear();
        btnClear.Enabled = false;
    }
    else if(answer == DialogResult.Cancel)
    {
    }
}
}
}

```